

Порядок обновления ПО Mirage Drive с версии 2.0 и выше на ПО Mirage Drive версии 2.x (где x – номер версии).

- 1) Создайте резервную копию базы данных Mirage Drive средствами базы данных. Подробнее см. [Методика архивирования базы данных PostgreSQL](#).
- 2) Закройте программу *Монитор* и выгрузите Сервер *Mirage Drive*.
- 3) Скопируйте в отдельную папку файлы с расширением *.ini и папку MapCache из директории MD_Server, для сохранения параметров настройки и прогруженных КЭШ-данных.
- 4) Удалите (деинсталлируйте) установленное программное обеспечение системы Mirage Drive.
- 5) Удалите папку MD_System.
- 6) Запустите файл установки ПО Mirage Drive 2.x.
- 7) Скопируйте с заменой, сохраненные в отдельной папке, файлы с расширением *.ini в папку MD_System.
- 8) Запустите файл обновления схемы, с названием: *pg_update_db.bat*. По умолчанию путь к файлу: *C:\Program Files\MD_System\SchemeUpdate*.
- 9) После выполнения указанных процедур, запустите *Сервер*, программу *Монитор*, проверьте их работоспособность и сохранность данных.

Порядок обновления ПО HCM Сибирь с версии 1.4и выше на ПО Mirage Drive версии 2.x.

- 1) Создайте резервную копию базы данных Mirage Drive средствами базы данных. Подробнее см.: [Методика архивирования базы данных PostgreSQL](#).
- 2) Закройте программы Диспетчер, Администратор и выгрузите Сервер HCM Сибирь.
- 3) Удалите (деинсталлируйте) установленное программное обеспечение системы HCM Сибирь.
- 4) Запустите файл установки ПО Mirage Drive 2.x.
- 5) Запустите файл обновления схемы, с названием: *pg_update_db.bat*. По умолчанию путь к файлу: *C:\Program Files\MD_System\SchemeUpdate*.
- 7) После выполнения указанных процедур, запустите программу *MDPassword*, создайте учётную запись суперпользователя, далее запустите *Сервер*, программу *Монитор*, проверьте их работоспособность.

Внимание. После обновления программного обеспечения необходимо настроить параметры сервера системы Mirage Drive. Подробнее см.: [Руководство администратора системы Mirage Drive](#)